Configurare e assegnare un IP statico TCP/IP su Windows 10

Clicca sul pulsante Start e seleziona **Impostazioni**, dalla schermata che si apre clicca sull'icona **Rete e Internet** mentre dalla colonna di sinistra seleziona **Wi-Fi** (se si usa la rete Wi-Fi) o **Ethernet** (se si usa la rete LAN).



Arrivato a questo punto clicca su Modifica opzioni scheda



e dalla lista delle scheda di rete, identifica quella usata per la connessione a internet, clicca col destro mouse su di essa e scegli la voce **Proprietà** dal menù contestuale.

Ethernet Rete		
Intel(R) PRO/1000 MT Net	•	Disabilita
		Stato
		Esegui diagnosi
	•	Connessioni con bridging
		Crea collegamento
	•	Elimina
	•	Rinomina
	•	Proprietà

Dalla scheda Rete scorri in basso per fare doppio clic sulla voce **Protocollo Internet versione 4** (TCP/IPv4).

Proprietà - Wi-Fi	×
Rete Condivisione	
Connetti tramite:	
Realtek RTL8188EU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network A	
Configura	
La connessione utilizza gli elementi seguenti:	
Client per reti Microsoft	
Condivisione file e stampanti per reti Microsoft	
🗹 🚚 Utilità di pianificazione pacchetti QoS	
 Protocollo Internet versione 6 (TCP/IPv6) 	
Driver di I/O del mapping di individuazione topologia livelli c	
Protocollo Microsoft Network Adapter Multiplexor	
Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)	
< >	
Installa Disinstalla Proprietà	
Descrizione	
TCP/IP. Protocollo predefinito per le WAN che permette la	
comunicazione tra diverse reti interconnesse.	
OK Annulla	

In questa sezione puoi modificare i parametri

enerale	
È possibile ottenere l'assegnazione rete supporta tale caratteristica. I richiedere all'amministratore di rete	e automatica delle impostazioni IP se la In caso contrario, sarà necessario e le impostazioni IP corrette.
Ottieni automaticamente un i	ndirizzo IP
O Utilizza il seguente indirizzo II	P:
Indirizzo IP: Subnet mask: Gateway predefinito:	192 . 168 . 1 . 10
	255 . 255 . 255 . 0
	192 . 168 . 1 . 1
Ottieni indirizzo server DNS a	utomaticamente
 Utilizza i seguenti indirizzi ser 	ver DNS:
Server DNS preferito:	8.8.8.8
Server DNS alternativo:	3.8.4.4
Convalida impostazioni all'uso	ita Avanzate

Infine, metti il flag nella casella relativa alla voce Convalida impostazioni all'uscita e clicca su OK.